


FICHE 8 - AFFICHAGE D'UNE ETIQUETTE DE DONNEES SUR LA CARTE QGIS

Création du contenu de l'étiquette de données

- Deux options :
 - soit le contenu de l'étiquette de données est associé au processus de création de la couche *Shapefile*,
 - soit il est créé *a posteriori*.

Les étiquettes sont spécifiées lors de la création de la couche

 Nouvelle couche Shapefile

Nom de fichier:

Codage du fichier: 1089

Type de géométrie: Polygone

Dimensions supplémentaires: Aucun Z (+ valeurs M) valeur M

SCR du Projet: IGNF:LAMB93 - RGF93 Lambert 93

Nouveau champ

Nom:

Type: abc Texte (chaîne de caractères)

Longueur: 30 Précision: 6

Liste des champs

Nom	Type	Longueur	Précision
id	Integer	10	
nom commun	String	30	


- La figure ci-dessus s'affiche à la création d'une nouvelle couche Shapefile.
- Le champ n°1 est par défaut l'identifiant « id » défini par un entier. Ce contenu affiché en étiquette sur une carte est peu informatif.
- Créez un champ n°2 avec une chaîne de caractères :
 - Ecrivez le nom du nouveau champ, par exemple « Nom propre ».
 - Choisissez le type de données, ici « abc Texte (chaîne de caractères) ».
 - Spécifiez sa longueur, c'est à dire le nombre maximum de caractères.
- Il y a donc deux champs dont le contenu est affichable dans des étiquettes sur la carte.

Les étiquettes sont nommées après la création de la couche


- Cliquez sur l'onglet « Ouvrir la table d'Attributs » (figure ci-dessous).



- Cliquez sur l'icône « Ajouter un champ » dans la fenêtre qui apparaît (figure ci-dessous).




- Ajoutez le champ correspondant, par exemple « Nom propre », celui-ci s'affiche dans le tableau des entités.
- Renseignez le nouveau champ « Nom propre », par exemple ici avec l'inscription « Parc des dolines ».




Affichage sur la carte de l'étiquette de données d'un champ

- Cliquez droit sur le nom de la couche en bas à gauche puis « propriétés » tout en bas de la liste.
- Choisissez « Contrôle l'étiquetage des entités » dans le menu à droite puis « Etiquettes simples » en haut dans la fenêtre principale.

- Choisissez le champ dans « valeur » qui correspond au contenu de l'étiquette à afficher. Ici « Nom propre ».



- Un ensemble de fonctionnalités permettent de modifier le style des étiquettes (figure ci-dessous).





- Cliquez sur « Appliquer », les étiquettes s'affichent à l'écran en association avec la couche de données.

